

Configuración para cuentas de correo ARSYS en ordenadores y dispositivos móviles.

[1. Outlook Classic - Windows y macOS](#)

[2. Mozilla ThunderBird \(Configuración IMAP\) – Windows y macOS](#)

[3. Android \(Gmail y Outlook\)](#)

[4. iOS \(Mail Nativo y Outlook\)](#)

1. Outlook Classic - Windows y macOS

- **Inicio:**
 - En Windows: **Archivo > Agregar cuenta.**
 - En macOS: **Outlook > Configuración > Cuentas.**
- **Identificación:** Escribe tu correo, despliega **Opciones avanzadas** y marca "**Permitirme configurar mi cuenta manualmente**". Pulsa Conectar.
- **Tipo de cuenta:** Selecciona **IMAP**.
- **Configuración del servidor:**
 - **Servidor de correo Entrante:** imap.serviciodecorreo.es | Puerto: 993 | Cifrado: SSL/TLS.
 - **Servidor de correo Saliente:** smtp.serviciodecorreo.es | Puerto: 465 | Cifrado: SSL/TLS.
- **Finalización:** Introduce tu contraseña y acepta.

2. Mozilla Thunderbird – Windows y macOS

- **Inicio: Ajustes de cuenta > Operaciones sobre la cuenta > Añadir cuenta de correo.**
- **Servidores:** Escribe tu nombre y correo. Pulsa **Configurar manualmente:**
 - **Servidor de correo Entrante (IMAP):** imap.serviciodecorreo.es (Puerto 993, SSL/TLS).
 - **Servidor de correo Saliente (SMTP):** smtp.serviciodecorreo.es (Puerto 465, SSL/TLS).
- **Autenticación:** Selecciona **Contraseña normal** en ambos campos. El usuario debe ser tu email completo.
- **Finalización:** Pulsa **Hecho** para verificar la conexión.

3. Android (Gmail y Outlook)

- **App Outlook:**
 - Ve a **Ajustes > Agregar cuenta de correo.**
 - Escribe tu correo. Si te ofrece "Office 365", pulsa atrás o el icono de ayuda para elegir "**Cambiar proveedor de cuenta**" y selecciona **IMAP**.
 - Configuración del servidor:
 - **Servidor de correo Entrante:** imap.serviciodecorreo.es | Puerto: 993 | Cifrado: SSL/TLS.
 - **Servidor de correo Saliente:** smtp.serviciodecorreo.es | Puerto: 465 | Cifrado: SSL/TLS.
- **App Gmail:**
 - Toca tu perfil > **Añadir otra cuenta > Otro (IMAP).**
 - Introduce tu correo y contraseña.
 - Configuración del servidor:
 - **Servidor de correo Entrante:** imap.serviciodecorreo.es | Puerto: 993 | Cifrado: SSL/TLS.

- **Servidor de correo Saliente:** smtp.serviciodecorreo.es |
Puerto: 465 | Cifrado: SSL/TLS.

4. iOS (Mail Nativo y Outlook)

- **App Mail (Nativa):** Ve a **Ajustes > Mail > Cuentas > Añadir cuenta**.
 - Selecciona **Otra > Añadir cuenta de correo**.
 - Rellena nombre, correo y contraseña.
 - En la siguiente pantalla, elige la pestaña **IMAP** y rellena:
 - **Servidor correo entrante:** imap.serviciodecorreo.es
 - **Servidor correo saliente:** smtp.serviciodecorreo.es

- **App Outlook:** Abre la app, introduce tu correo y elige **Configurar cuenta manualmente**. Selecciona **IMAP** y rellena los datos de los servidores indicados.
 - **Servidor correo entrante:** imap.serviciodecorreo.es
 - **Servidor correo saliente:** smtp.serviciodecorreo.es